





Configurazione Posta Elettronica ANDROID

Client e Posta elettronica





Un **client di posta** (o **Mail User Agent, MUA, client di e-mail**, ecc.) è un programma che consente di gestire la composizione e l'organizzazione di e-mail (o messaggi di posta elettronica) da parte dell'utente del servizio nonché la ricezione e la trasmissione da e verso un server di posta.




App mobile e Posta elettronica





APP MOBILE: MAIL ANDROID



App mobile e Posta elettronica



Dalla schermata applicazioni premere il l'icone **Email**.



App mobile e Posta elettronica



Altra email

Indirizzo email



1 mario.rossi@ngi.it

Password

2

Mostra password

1. Nel campo **Indirizzo email** immettere il proprio indirizzo di posta elettronica.
2. Nel campo **Password** inserire la password relativa al proprio account email.
3. In seguito cliccare su **Avanti**.




3



Impostazione manuale **Avanti**

The bottom navigation bar of an Android device, showing icons for back, home, and recent apps.

App mobile e Posta elettronica



1. Selezionare **IMAP4** o **POP3** a seconda della configurazione che si vuole ottenere.
2. In seguito cliccare su **Avanti**.



App mobile e Posta elettronica



Impostazioni server Posta in arrivo

Server POP3

1 pop.ngi.it

Tipo sicurezza

Non attivo

Numero porta

110

Nome utente

2 mario.rossi@ngi.it

Password

3



Mostra password

4

Indietro Avanti

Nella schermata Impostazioni server Posta in arrivo compilare i campi nel seguente modo:

1. Nel campo **Server POP3** immettere il nome del server POP del provider internet.
2. Nel campo **Nome utente** immettere il proprio indirizzo di posta elettronica.
3. Nel campo **Password** inserire la password relativa al proprio account email.
4. In seguito cliccare su **Avanti**.



App mobile e Posta elettronica



Impostazioni server posta in uscita

Server SMTP

smtp.ngi.it

Tipo sicurezza

Non attivo

Numero porta

25

Richiedi accesso

Nome utente

mario.rossi@ngi.it

Password

.....

Indietro Avanti

Nella schermata Impostazioni server Posta in uscita compilare i campi nel seguente modo:

1. Nel campo **Server SMTP** immettere il nome del server SMTP del provider internet.
2. Assicurarsi che sia presente il flag su "Richiedi accesso"
3. Nel campo **Nome utente** immettere il proprio indirizzo di posta elettronica.
4. Nel campo **Password** inserire la password relativa al proprio account email.
5. In seguito cliccare su **Avanti** per concludere la configurazione guidata dell'account.

